

Opslagninger

Luftm-opsl (luftmaskeopslagning)


Opslagning med en hæklenål og på en pind



1. Hækl lidt flere luftmasker, end det antal masker, du vil slå op. Brug gerne tykkere garn, end det, der skal strikkes med.



2. Vend den nederste side af luftmaskelænken opad (den med de små lænker) og stik pinden ind igennem en lænke.



3. Strik 1 maske op igennem lænken og fortsæt sådan.

Strik det, du vil strikke og træv! til sidst luftmaskekæden op.

Der vil nu stå åbne masker tilbage, som du kan strikke videre fra i den modsatte retning.

Krydsopslagning

Opslagning på 1 pind

Krydsopslagning er den almindeligste opslagning i Danmark, fordi de, der har haft strikning i skolen, har lært denne opslagning som den eneste.

Det er den opslagning, hvor man holder 1 pind i højre hånd og garnet i venstre. Den behøver ikke nærmere omtale.

S-opsl (strikkeopslagning) eller s-opslå - slå op med strikkeopslagning

Opslagning med 2 pinde.

Strikkeopslagning er elastisk, den bliver sjældent for fast, men let for løs. Sørg derfor for at trække hver eneste maske til.


S-opslagning kan begyndes

- i et arbejde, der allerede er i gang hvor som helst på p,
- hvor der er slået 1 startm op (løbeknob), eller
- hvor der er slået 2 startm op.

Sæt pinden med masken(rne) i venstre hånd, og den frie pind i højre hånd.

Begynd, hvor garnet sidder. Den yderste maske i venstre hånd er startmasken.

Strikkeopslagning



1. Begynd med 1 eller 2 masker, som du plejer. Strik 1 ret, træk masken lang og sæt den drejet tilbage på venstre pind.



2. Sådan ser strikke-opslagning ud. Denne opslagning bliver meget let for løs, og næsten aldrig for fast, så stram til efter hver maske. Dog er der én undtagelse:

Opslagning i tynd mohair:

Skab mellemrum efter hver maske, mens du slår op med s-opslagning.

Første pind (1. p) ved s-opslagning

Normalt er retsiden siden, hvor opslagslænkerne buer indad.

Der er dog undtagelser:

Strikket ret

Når der er strikket **ret** er første pind på **vrangs**iden.

Både garnende og garnnøgle sidder i venstre side ved pindens spids.


Strikket vrang

Når der strikkes **vrang** er første pind på **rets**iden.

Både garnende og garnnøgle sidder i venstre side ved pindens spids.

Italiensk opslagning

Opslagning med 2 pinde.




1VLA = tag 1 maske vrang løs af (dvs. som om den skulle strikkes vrang)


mgop = med garnet over pinden

Denne opslagning er meget smuk og ser ikke det mindste hjemmestrikket ud. En tråd af garnet ligger imidlertid indeni opslagningen, så den bliver aldrig mere elastisk end garnet er.


Til rib (1 ret og 1 vrang)




1. Begynd som 2 startmasker til *.




2. Før pinden højre om/under garnet på pegefingeren,



3. venstre om/under garnet på tommelen, videre højre om pegefinger-garnet, ind under og ud under begge tråde (garnet på begge fingre) *.



4. Fortsæt sådan med skiftevis omkring højre og venstre garn.



5. Slut ved * efter punkt 3.

Strik derefter rib, sådan:

1. p (RS): 2 ret, (1 vrang, 1 ret) og slut med 1 ret, 1 drejet ret.

2. p (VS): 1VLA, (1 vrang, 1 ret), slut med 1 vrang, 1 ret.


3. p: 1VLA, (1 ret, 1 vrang),

Strik herefter ret over ret og vrang over vrang.

Cable Cast on

Denne opslagning har vist ikke noget dansk navn. Den kommer fra den engelske strikkeverden.


Cable Cast on er en meget fast opslagning.



1.
Slå 2 masker op (se 1 og 2 startmasker).



2.
Stik højre pind (den frie) ind mellem de 2 masker og højre om garnet og træk det samme vej tilbage mellem de 2 masker, så der opstår en ny maske på pinden.



3.
Træk denne maske lang og sæt den drejet eller ikke drejet på venstre pind.



4.
Strik 1 p ret.
Første pind er her på retsiden.
På halvdelen af pinden (til højre) er maskerne sat drejet på.



5.
Sådan ser det ud på vrangsiden.
De drejede masker er i venstre side.

Opslagning med frynser



1. Strikke-opslå 12 masker,
 2. luk 10 masker af og
 3. sæt masken på højre pind over på venstre pind.
- Gentag 1 til 3, og efter hver frynse vil maskeantallet være øget med 2 masker, til der er det ønskede antal masker på pinde. Første p er ret på retsiden.